

Manual de Instalación y configuración de FlashMail400

IRMA ESPAÑA – Comunicaciones e Informática , S.L.
Paseo de la Castellana, 141
Edificio Cuzco IV
28046 MADRID
Tel.: +34 91 571 97 05 - 900 31 42 42
Fax: +34 91 579 01 33
WebPage: <http://www.irma-inf.com>
Email: mail@irma-inf.com

Febrero, 2000

© IRMA ESPAÑA – Comunicaciones e Informática , S.L.

INDICE

MANUAL RÁPIDO DE FLASHMAIL	3
INSTALACIÓN FLASHMAIL	3
INSTALACIÓN DEL CD DE FLASHMAIL	4
CONFIGURACIÓN DE FLASHMAIL	5

Manual Rápido de FlashMAIL

Este manual le ayudará a conocer la fácil instalación y configuración de su email en el AS/400. Una vez esté configurado, no solo podrá enviar mensajes de email desde su AS/400, sino que podrá adjuntar archivos spool. Los archivos spool pueden convertirse a una gran variedad de formatos como PDF, HTML y RTF, por nombrar solo algunos. Además, AS/400 guarda archivos, y las bases de datos pueden convertirse en archivos adjuntos de email.

Instalación FlashMAIL

Una vez que esté cargado el archivo fmgsvf.zip en su estación de trabajo, utilice winzip para extraer el archivo fmgsvf a la raíz de su directorio c:/.

Desde AS/400, inicie como **officer** de seguridad.

Proceda con las tres instrucciones que aparecen posteriormente para crear una biblioteca, para crear un archivo que contendrá el archivo que acaba de cargar, y para iniciar el servidor FTP.

```
CRTLIB FMGOLD
CRTSAVF FMGOLD / FMGSAVF
STRTCPSVR * FTP
```

Después, desde Windows, seleccione el botón "Start" y elija "Run". Cuando el icono aparezca escriba "command" y pulse Enter. Cuando se visualice la sesión de DOS, proceda con las siguientes instrucciones:

```
C:\ CD\
C:\ \ FTP your IP address (su dirección IP)
FTP username (nombre de usuario): qsecofr
FTP password: password
FTP bin
FTP put C:\fmgsvf fmgold /fmgsvf
FTP quit
C:\ exit (salir)
```

Vuelva a la sesión AS/400 con el perfil del usuario de **officer** de seguridad, y emita la siguiente instrucción para recuperar la biblioteca del archivo guardado FMGOLD/FMGSAVF a la biblioteca FMG.

```
RSTLIB SAVLIB (FMG) DEV (*SAVF)
SAVF (FMGOLD / FMGSAVF)
MBROPT (*ALL) ALWOBJDIF (*ALL)
RSTLIB (FMG)
```

En este momento se ha instalado FlashMAIL. Proceda con las instrucciones para configurar el email en la sección Configuración de FlashMAIL.

Instalación del CD de FlashMAIL

El primer paso es instalar el software desde el CD. Coloque el CD en el dispositivo óptico del AS/400. Después, inicie el AS/400 como **officer** de seguridad y emita la instrucción RSTLIB y pulse F4 para ejecutar la orden.

Rellene los parámetros tal y como se muestra:

Restore Library (RSTLIB)			
Escriba las opciones, pulse Enter			
Biblioteca Archivada			
Dispositivo			
+ para más valores			
Identificador de volumen			
+ para más valores			
Archivo óptico			
Parámetros adicionales			
Opción			
Opción de elemento de Base de Datos			
Fecha de archivo			
Hora de archivo			
Permitir diferencias en los objetos			
F3= Salir	F4= Prompt	F5= Refresh	F12= Cancelar
F13= Cómo utilizar esta pantalla		F24= Más opciones	

Después, debería contactar con su representante de cuenta en FORMation mg por si hubiera un código temporal o permanente.

Configuración de FlashMAIL

La configuración del correo electrónico debería ser el siguiente paso tras la instalación.

Para llevarlo a cabo, añade fmg a su lista de la biblioteca, dando la siguiente instrucción:

ADDLIBLE FMG

Después, active el menú principal del email, escribiendo la siguiente orden:

GO EMAIL

El menú principal del email aparecerá tal y como sigue:

Menú Email	
Seleccione uno de los siguientes:	
1.	Trabajar con la configuración del email
2.	Trabajar con información spooled
3.	Trabajar con el email log
4.	Trabajar con la lista de distribución
5.	Trabajar con la configuración de PCL2PDF
6.	Iniciar la sesión PCL2PDF
7.	Finalizar la sesión PCL2PDF
8.	Enviar archivos Bases de Datos
9.	Enviar email
Selección o instrucción	
F3= Salir	F12= Cancelar F13= Ayuda F16= Menú principal AS/400

Seleccione la opción 1, *Work with email configuration*, (Trabajar con la configuración del email), que le permitirá introducir los parámetros apropiados para un funcionamiento correcto del correo electrónico.

Las siguientes ilustraciones muestran las pantallas de configuración:

Configuración Envío Emails

Escriba la información, pulse Enter

Nombre de Dominio (*Domain Name*)

Nombre de Organización (*Organisation Name*)

Método de envío de emails (*Email Send method*)

Host SMTP (*SMTP Host*)

Puerto SMTP (*SMTP Port*)

Host Local (*Local Host*)

F3= Salir F12= Anterior

El periodo de prueba de FlasMAIL 400 finaliza en 28 días

Escriba los valores correspondientes de su servidor de email:

- ?? *Domain Name* - Nombre del Dominio – Nombre del Dominio de la Red Local
- ?? *Organization Name* - Nombre de la Organización – Nombre de la empresa o compañía
- ?? *Email Send method* - Método para el envío de emails – Método para el envío de emails, SMTP por defecto.
- ?? *SMTP host* – Dirección IP del host SMTP
- ?? *SMTP port* – Puerto SMTP – Puerto usado para comunicarse con el host SMTP; 25 es por defecto
- ?? *Local host* – host local – el nombre de AS/400 tal y como aparece en las características de la red (DSPNETA)

Configuración Envío de emails

Escriba la información, pulse Enter

Dirección del remitente

Dirección por defecto

Respuesta por defecto a la que dirigir

F3= Salir F12= Anterior

?? *Sender Address* – Dirección remitente – Dirección que aparecerá como la dirección remitente

?? *Default from Address* – Dirección por defecto – Dirección de remitente que aparecerá si se deja en blanco

?? *Default Reply to Address* – Respuesta por defecto a la que dirigir